


Windows Autostart Funktion abschalten

Windows XP hat die ungemein lästige Eigenschaft, bei jedem Einlegen einer CD/DVD, eines USB-Sticks, Kamera, Festplatte usw. den Inhalt vollständig zu durchsuchen, um dann irgendein Programm zu starten, oder alternativ die folgende Dialogbox mit dem Titel "Welche Aktion soll durchgeführt werden?" anzuzeigen:




Man hat zwar die Möglichkeit, durch Rechts-Klick auf das CD/DVD-Symbol im Arbeitsplatz die AutoPlay-Funktion zu konfigurieren, indem man für alle möglichen CD-Typen jeweils "Keine Aktion" auswählt, aber das ist sehr mühsam. Es scheint für USB-Sticks auch nicht zuverlässig zu funktionieren.

Um dieses Problem ein für alle mal loszuwerden, kann man folgende Einstellungen in der Registry vornehmen. Dort gibt es nämlich ein Byte, das für alle Peripheriegeräte festlegt, ob die Autostart-Funktion ausgeführt werden soll oder nicht. Hier trägt man einfach ein, dass für alle Wechselmedien und CD-ROM kein Autostart durchzuführen ist, und schon ist Ruhe.

So geht's

Man startet den Windows Registry Editor (unter "Start" --> "Ausführen" den Programmnamen "regedit" eingeben) und sucht den Eintrag "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDriveTypeAutoRun". Alternativ kann man den Eintrag auch unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDriveTypeAutoRun" ändern bzw. anlegen, dann profitieren sämtliche User dieses PCs davon und nicht nur der angemeldete Benutzer.



Für jedes Peripheriegerät, für das die Autostart-Funktion **nicht** ausgeführt werden soll, ist in dem Registry Byte eine "1" gesetzt. Hier ist der Standardwert, der von Windows XP nach der Installation gesetzt wird: Kein Autostart für Netzwerklaufwerke und unbekannte Geräte (128 + 16 + 1):

Peripheriegerät	Wert	kein Autostart?
Reserviert	128	128
RAM-Disk	64	0
CD-ROM	32	0
Netzwerklaufwerke	16	16
Festplatten (auch USB)	8	0
Wechselmedien (USB-Sticks, Floppy)	4	0
Festplatten ohne Root	2	0
Unbekannte Geräte	1	1
Summe:		145 (0x91)

Um nun die AutoPlay für USB-Sticks, USB-Festplatten und CD-ROMs abzuschalten, braucht man folgenden Wert:

Peripheriegerät	Wert	kein Autostart?
Reserviert	128	128
RAM-Disk	64	0
CD-ROM	32	32
Netzwerklaufwerke	16	16
Festplatten (auch USB)	8	8
Wechselmedien (USB-Sticks, Floppy)	4	4
Festplatten ohne Root	2	0
Unbekannte Geräte	1	1
Summe:		189 (0xbd)

Diesen Wert in der Registry eintragen und neu starten. Das war's.